

## メール設定：iPhone

1. iPhone の「設定」を起動します。
2. 設定画面にて「アカウントとパスワード」をタップします。
3. 「アカウントを追加」をタップします。
4. 「その他」をタップします。
5. 「メールアカウントを追加」をタップします。
6. 設定するアカウント情報（メールアドレス）を入力します。  
入力後「次へ」をタップします。

### ※メールアカウントの説明

- ・名前：任意の文字列  
メール送受信する際に表示されます。
- ・メール：メールアドレス  
設定する(利用する)メールアドレスを入力します。
- ・パスワード：メールパスワード
- ・説明：任意の文字列  
アカウントの説明を入力してください。

7. 接続方法は「POP」を選択し「受信・送信メールサーバの情報」を入力します。  
入力後、右上の「保存」をタップします。

### ※受信メールサーバ、送信メールサーバの説明

- ・ホスト名：@以後のドメイン
- ・ユーザ名：メールアドレス
- ・パスワード：メールパスワード

8. アカウント画面に戻りますので、「作成したアカウント（メールアドレス）」をタップします。
9. ページ下部の「SMTP」をタップします。
10. プライマリサーバ（未構成）をタップします。
11. 送信メールサーバ」の設定が表示されます。  
全ての項目を入力し、問題がなければ、右上の「保存」をタップします。

1 2. 再度「プライマリサーバ」をタップします。

1 3. 全ての項目を入力し、問題がなければ、右上の「完了」をタップします。

※説明

- ・SSL を使用：オフ
- ・認証：パスワード
- ・サーバポート：587

※注意事項

ご利用プロバイダが、「Outbound Port25 Blocking」に対応していない場合は、送信サーバ情報のポートは「25」のまま送信が可能です。

1 4. メールアカウントの設定に戻ります。

1 5. 「詳細」をタップします。

1 6. 「受信設定」が表示されます。

全ての項目を入力し、問題がなければ、メールアカウントの設定に戻ります。

※説明

- ・SSL を使用：オフ
- ・認証：パスワード
- ・サーバポート：110

1 7. 右上の「完了」をタップします。メール設定は以上です。

1 8. 設定完了後、iPhone の「メール」を起動し、送受信テストを行ってください。