

## 1. FTPソフトの説明 (1)設定方法

ここに記載のソフト(FFFTP Version 1.98f)は、弊社のホームページからダウンロードできます。


サポートページURL: <http://halsc.com/support/>

1. インストール後にソフトを起動すると、下図のように表示されますので、**[新規ホスト]**を選びクリックします。




3. [マイドキュメント](\*)に合わせてクリックした後に[OK]をクリックします。

(\*) 一例としてマイドキュメントを挙げておりますが、選択場所はどこでも結構です。



2. 必要事項を入力する画面になります。(※半角英数文字で入力を行ってください。)



- ・ホストの設定名: わかりやすいものを付けてください
- ・ホスト名(アドレス): **別紙に記載**
- ・ユーザー名: **別紙に記載**
- ・パスワード: **別紙に記載**
- ・ローカルの初期フォルダ: この例では「マイドキュメント」に設定しますので、ローカルの初期フォルダの右側にあるボタン「...」をクリックしてマイドキュメントを指定します。
- ・ホストの初期フォルダ: /htdocs ←(ドメイン名有りの場合)
- ・ホストの初期フォルダ: /public\_html ←(ドメイン名無しの場合)


※ホストの初期フォルダは、ご契約のプランに応じて、2種類ありますのでご注意ください。

## 1. FTPソフトの説明 (2)設定方法

ここから実際の接続の仕方を説明します。


4. FFFTPを起動します。起動すると下図のように表示されます。

次に、設定したサーバーが選択されている事を確認し、[接続ボタン]をクリックします。




5. しばらくするとサーバーに接続されます。画面左側がパソコンのマインドキュメント(選択した場所)で、右側が接続したサーバーです。この /htdocsフォルダ(\*1) 内に作成したデータをアップロードしてください。

(\*1)ドメインをご利用でない場合は、/public\_html フォルダ内 となります。



6. データをアップロードする場合は、左のファイルを選択して[↑]マークを押します。アップロードが完了すると、右側に表示されます。



これで作成されたデータが、インターネット上にアップロードされました。

スムーズにトップページを表示出来るようにする為に、index.html、または、index.htm の名称で、トップページに設置してください。