

# ハルシステム WEBサーバー設定説明

株式会社ハルシステムコンピューター

Ver.23a



# 目 次

# 1. FTPソフトの説明

- (1)設定方法
- (2)設定方法

# 2. メール設定

- (1)設定方法
- (2)設定方法
- (3)設定方法
- (4)設定方法
- 3. メール設定 MacOSX Mail.app の設定
  - (1)設定方法
  - (2)設定方法
  - (3)設定方法

# 1. FTPソフトの説明 (1)設定方法



ここに記載のソフト(FFFTP Version 1.98f)は、弊社のホームページからダウンロードできます。

サポートページURL: http://halsc.com/support/

1. インストール後にソフトを起動すると、下図のように表示されますので、[新規ホスト]を選びクリックします。

FFFTP (*)			
接続(E) コマンド(C) ブックマーク(B) 表示	RM ツール(I) オブション(D) ヘ)	ルプ(圧)	
■ ホスト一覧		か び 🏭 🏥 😫	8
anonymous FTP site	新規ホスト(N)]		*
	新規グループ(G)	日付	サイズ 種…
	設定変更(M)		
	削除( <u>D</u> )		
	> <		>
FFFTP Ver.1.92 Copyright(C) 199	7-2003 Sota.		<u>^</u>
			<b>~</b>
選択0個(O Bytes)	ローカル空 24102.17M Bytes	転送待ちファイル0個	

#### 2. 必要事項を入力する画面になります。(※半角英数文字で入力を行ってください。)

? 🗙 ホストの設定 基本 拡張 文字コード ダイアルアップ 高度 ・ホストの設定名:わかりやすいものを付けてくたさい ホストの設定名(T) ホスト名(アドレス)(N) ・ホスト名 (アドレス): 別紙に記載 ユーザー名:別紙に記載 ユーザ名(U) バスワード/バスフレーズ(P) ・パスワード:別紙に記載 anonymous ・ローカルの初期フォルダ:この例では「マイドキュメント」に設定しますので、 ローカルの初期フォルダ(L) ローカルの初期フォルダの右側にあるボタン「...」をクリックしてマイドキュメントを指定します。 [...] ・ホストの初期フォルダ:/htdocs ←(ドメイン名有りの場合) ホストの初期フォルダ(B) ・ホストの初期フォルダ:/public html ←(ドメイン名無しの場合) /htdocs 現在のフォルダ ■最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(F) ※ホストの初期フォルダは、ご契約のプランに応じて、2種類ありますのでご注意ください。 OK キャンセル ヘルプ

3. [マイドキュメント](\*1) に合わせてクリックした後に[OK]をクリックします。

(\*1) 一例としてマイドキュメントを挙げておりますが、選択場所は どこでも結構です。

フォルダの参照	? 🔀
フォルダを選択してください	
פייא איז איק פון	
	<ul> <li>OK キャンセル</li> </ul>

# 1. FTPソフトの説明 (2)設定方法



#### ここから実際の接続の仕方を説明します。

4. FFFTPを起動します。起動すると下図のように表示されます。 次に、設定したサーバーが選択されている事を確認し、[接続ボタン]をクリックします。



5. しばらくするとサーバーに接続されます。画面左側がパソコンのマイドキュメント (選択した場所)で、右側が接続したサーバーです。この /htdocsフォルダ(\*1)内に 作成したデータをアップロードしてください。

(\*1)ドメインをご利用でない場合は、/public\_html フォルダ内 となります。

🖗 halsc.com (*) – FFFTP		
接続(E) コマンド(C) ブックマーク(B) 表示(V) ツール(	エ) オプション(2) ヘルプ(出)	
🕈 🖉 🗶 🐥 🛧 🍲 🗙 🖾 🗎 🖻	💁 E.o J.s 無 か 🥑 🏢 🏥 😫	8
💽 🗃 C:¥Documents and Settings¥HAL¥デス	🖌 🔁 /htdocs	*
名前 日付 サイズ 種	名前 日付	サイズ 種…
□ FFFTP.ent 2003/05/10 1 1.769 cm □ FFFTP.bz 2003/05/10 1 339.968 ext □ FFFTP.bz 2003/05/10 1 298.185 hlp □ FFFTP.txt 2003/05/10 1 42.237 txt □ JRE32.DLL 2002/03/22 27.648 DL □ problems.txt 2002/03/22 201 txt <b>ご利用中のパソコン側</b>	サーバー側	
×]	> <	>
ファイル一覧の取得は正常終了しました	. (713 Bytes)	<
ローカル 選択O個(O Bytes) ローカル空 2	4100.72M Bytes 転送待ちファイル0個	

データをアップロードする場合は、左のファイルを選択して[↑]マークを押します。
 アップロードが完了すると、右側に表示されます。

🖗 halsc.	com (*) - FFFTP				
接続(E) (	コマンド(C) ブックマーク(B) 表示	〒120 ツール田	オプション(0) ヘル	プ(円)	
🏓 🖉 )	K 🔸 🛧 🕜 🗙 🗠 (	🗳 🔒 🖪 🖷	E <sub>uc</sub> J <sub>is</sub> 無 t	ש ש 💷	≅ ⊗
🖮 🖻	C:¥Documents and Setting	s¥HAL¥My I 🔽	💽 🗃 /htdo	cs	*
名前	日付	サイズ 種🔼	名前	日付	サイズ 種
🗎 index	.html 2006/01/01	201			
			アップロ	コード済コン	テンツ
<			<		>
ファイル	ノー覧の取得は正常終了	しました.(	127 Bytes)		~
			•		-
ホスト	選択O(圖(O Bytes)	ローカル空 2408	317M Bytes	転送待ちファイルの個	

これで作成されたデータが、インターネット上にアップロードされました。

スムーズにトップページを表示出来るようにする為に、index.html、 または、index.htmの名称で、トップページに設置してください。

# 2. メール設定 (1)設定方法



#### メール追加設定

Outlook Express 6.xの設定(アカウントの追加)

※Windows7 をお使いの場合は、「Windows Live メール」が後継です。 設定方法は、Outlook Express とほとんど同じ内容です。

Outlook Express 6.xにメールアドレスを追加する設定について説明します。 別紙の【レンタルサーバー設定情報のメール設定情報】の登録内容をご確認しながら設定を行なってください。

#### 1. Outlook Expressを起動します。

[スタート]→[すべてのプログラム]→[Outlook Express]の順にクリックします。

※またはデスクトップ上にある 🇊 (Outlook Express)のアイコンを起動します。

🥑 ሰンターネット Internet Explorer	الرادية الم
Callert Frances	🤌 マイ ピクチャ
Utilook Express	🌯 Windows Update
	😻 Windows カタログ
GAL コマンド プロンプト	😗 ブログラムのアクセスと既定の設定
XE	前 アクセサリ ・
	🛅 ゲーム 🕨
	🛅 スタートアップ 🔹 🕨
	🧔 Internet Explorer
	MSN Explorer
(	🗐 Outlook Express
	🚱 Windows Journal ビューア
	<ul> <li>Windows Media Player</li> </ul>
	🔏 Windows Messenger
すべてのプログラム(空) 👂	💫 リモート アシスタンス
	💋 ログオフロ 🔟 終了オプションロ
1 XY-F	

2. Outlook Expressが起動します。



#### 3. メニューバーにある、[ツール(T)]→[アカウント(A)]の順にクリックします。

rイル(E) 編集(E) 表示(V)	ツール(1) メッセージ(1) ヘルブ(1)	
<b>~</b>	送受信(S)	,
-ルの作成 送受信	すべて同期(2) フォルダの同期(1) オフライン用にマーク(1)	,
	<b>アドレス帳(B)</b> Ctrl+Shift+I 送信者をアドレス帳に追加する(D)	3
	メッセージ ルール(R)	,
	Windows Messenger 自分のオンライン状態(V)	,
C	アカウント( <u>A</u> ) オプジョン図	

4. 追加をクリックします。

[インターネットアカウント]ダイアログが表示されます。 [メール]タブをクリックし、右の[追加]→[メール]の順にクリックします。

インターネット アカウント			
1 ノターネット アルフテト すべて メール ニュース アカウント 合 MAIL.USER	ディレクトリ サービス 種類 メール (既定)	接続 使用可能な接続	
			順番の設定 SD     開ける

# 2. メール設定 (2)設定方法



5. 名前を入力します。 [インターネット接続ウィザード]が表示されます。

[表示名]にお好きなお名前を入力して、[次へ]をクリックします。

インターネット接続ウィザード	
名前	卷
電子メールを送信するときに、名前が「送信者」のフィールドに表示 ください。 	されます。表示する名前を入力して
表示名(型): halscユーザー 例:TaroChofu	
< 戻る(8)	(次へ)) キャンセル

6. 電子メールアドレスを入力します。
 [電子メールアドレス]に、別紙に記載されているメールアドレスを
 半角英数で入力します。 (例)<u>ABC@halsc.com</u>
 [次へ]をクリックします。

インターネット接続ウィザード	
インターネット電子メール アド	12
電子メールのアドレスは、ほかく	Dユーザーがあなたに電子メールを送信するために(使います。
電子メール アドレス(E):	ABC@halsc.com 例:t-chofu@microsoft.com
	〈戻る個〉 次へ刨〉 キャンセル

7. メールサーバ名を入力します。
[受信メールサーバの種類]に[POP3]を選択します。
[受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー]に、別紙記載の受信サーバー名を
半角英数で入力します。
(例) mail001.halsc.com

[送信メール(SMTP)サーバー]に、別紙記載の送信サーバー名を半角英数で入力します。 (例) mail001.halsc.com [次へ]をクリックします。

インターネット接続ウィザード	X
電子メール サーバー名	米
	4
受信メール サーバーの種類(S) POP3 V	
受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバーの	
(mail001.halsc.com	
SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。	
送信メール (SMTP) サーバー(Q):	
(mail001.halsc.com	
〈 戻る(図) 】 (次へ(U) > )	キャンセル

# 2. メール設定 (3)設定方法



8. アカウントとパスワードを入力します。

[アカウント名]に、別紙記載のメールアカウント名を半角英数で入力します。 (例)ABC

[パスワード]に、別紙記載のメールパスワードを半角英数で入力します。 パスワードは\*\*\*\*\*で表示されます。 (例)0123456

すべてを入力して[次へ]をクリックします。

インターネット接続ウィザード		×
インターネット メール ログオン		枨
インターネット サービス プロバイダナ	がら提供されたアカウット名およびパスワードを入力してください。	~
アカウント名(A):	ABC	G
<u></u>		
127-F@:	****	$\mathbb{D}$
メール、アカウントにアクセスするときに ード2021 (SPA) を必要としている対 をオンにしてください。 ロセキュリティで保護されたパスワー		
	〈戻る(8) 次へ(10) > (キ+)	1211

#### 9. とりあえず[完了]をクリックします。

ターネット接続ウィザード	
讀定完 7	Ť
セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。 これらの設定を保存するには、IPET」をクリックしてください。	
< 戻る(B) 完了	<u>キャンセル</u>

【ここからの設定箇所】 「Outlook Express」→「ツール」→「アカウント」→「メール」 →(変更を行うメールアドレスを選択する)→「プロパティ」

10.「Outlook Express」→「ツール」→「アカウント」

🧐 受信トレイ - Outlook Expre	<u>ss (</u> )
┆ ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	ッール(T) メッセージ(M) ヘルプ(H)
	送受信(S) 🕨 🕨
	すべて同期(2)
🛛 🔤 スパム 🔤 非スパム 🔆 設定	アドレス帳(B) Ctrl+Shift+B 送信者をアドレス帳(こ追加する(D)
◎ 受信トレイ	メッセージ ルール(R)
フォルダ	-Windows Messenger
🎲 Outlook Express	2分のオンライン状態(1)
🖻 🧐 ローカル フォルダ	
□ ② 受信トレイ	- アカウノトA/ オフショノ型

#### 11. 上部タブの「メール」 → 当社提供のメールアドレスを選択して、「プロパティ」をクリック。

インターネット アカウント			? 🗙
	2		追加( <u>A)</u>
アカウント 種類	接続		削除( <u>R</u> )
금 HAL@co.email メール 4	使用可能な接続	5	プロパティ(P)
		L.	現定(2設定( <u>D</u> )
			インポートΦ
		I	クスポート( <u>E</u> )
			番の設定(S)
			閉じる

### 2. メール設定(4)設定方法



12. 上部タブの「サーバー」をクリックして、最下段のチェック項目、送信メールサーバーの、 「このサーバーは認証が必要」にチェックして → 「OK」をクリック。

Ş	👌 н	AL@co.email のプロ	।हेन्द ? 🔀
	全般	サーバー 接続 セ	キュリティ「詳細設定」
	サー	「、」「「青幸服」	
	Ŧ	ピョメール サーバーの種業	頁( <u>M</u> ): POP3
	受	と 信メール (POP3)(D:	pop acahi-nator jp
	送	計言メール (SMTP)( <u>U</u> ):	mail.asahi-net.or.jp
	受信	メール サーバー	
	P	カウント名(©):	u6662+664d
	19	スワード( <u>P</u> ):	*****
	_		✓パスワードを保存する(₩)
		」セキュリティで保護された	シパスワード認証でログオンする( <u>S</u> )
	送信	メールサーバー ―	
		]このサーバーは認証がす	3要(⊻)
			OK キャンセル 適用(A)

#### 【注意事項】

※現在、お客様がご利用中のプロバイダが、セキュリティ対策の一環として、 Outbound Port25 Blocking(OP25B)を実行している場合、メールの送信が 不可になる場合があります。 弊社はこちらにも対応いたしておりますので、この場合は、次のようにメール設 定の変更を行って下さい。

メールのアカウント設定にて、送信メール(SMTP)を 587番に指定してください。 ※(現在25の番号を587に変更してください。)

🚘 メールアドレスのプロパティ 🛛 💽 🗙
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーのボート番号
送信メール (SMTP)(Q): (587) 既定値を使用(U)
□このサーバーはセキュリティで(保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3) (D: 110
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)
サーバーのタイムアウト
短い 🗇 長い 1分
送信 ————————————————————————————————————
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(型)
60 💠 KB
」サーバーにメッセージのコピーを置く(L)
サーバーから削除する(R) 5      ◆ 日後     □
□ 頂仰雨滑みアイテム」を空にしたら、サーバーから削除( <u>M</u> )
OK キャンセル 適用( <u>A</u> )

13. Outbound Port25 Blocking(OP25B)の対応方法。

メールのアカウント設定にて、送信メール(SMTP)を 587番に指定してください。 ※(現在25の番号を587に変更してください。)

## 3. メール設定 (1)設定方法 MacOSX Mail.app の設定



#### メール追加設定

MacOSX Mail.app の設定(アカウントの追加)

MacOSXに標準で入っているMail.appにメールアドレスを追加する設定について説明します。 別紙の【 レンタルサーバー設定情報のメール設定情報 】の登録内容をご確認しながら設定を行なってください。

#### 1. Mail.appを起動します。

[Dock]→[アプリケーション]→[Mail]の順にクリックします。



Mail.appが起動し、アカウントを追加するためのウィザードが出ます。
 氏名とメールアドレス、パスワードを入力して「続ける」をクリックします。



3. 「特定のメールアドレスのメールサーバを検索中…」と表示されますが、 そのまま15秒ほど待ちます。

	ようこそ	E Mail 🔨
COMPERING	ようこそ Mail ヘ メールアカウントを はじめに、次の情報 氏名: メールアドレス: パスワード:	設定する手順をご案内します。 を入力してください: halscユーザー ABC@halsc.com ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
?	キャンセル	戻る 続ける

# 3.メール設定 (2)設定方法



- 4. [アカウントの種類]に[POP3]を選択します。
- [受信用メールサーバ]に、別紙記載の受信サーバー名を半角英数で入力します。 (例)mail001.halsc.com
- [ユーザ名]に、<br />
  別紙記載のメールアカウント名<br />
  を半角英数で入力します。<br />
  (例)mail001.halsc.com
- [パスワード]に、<br />
  別紙記載のメールパスワードを半角英数で入力します。<br />
  (例)0123456

#### すべてを入力して[続ける]をクリックします。

	ようこそ Mail へ	
	受信用メールサーバ	
m	アカウントの種類:	POP 🛟
35.1	説明:	(オプション)
51 6	受信用メールサーバ:	mail001.halsc.com
2	ユーザ名:	ABC@halsc.com
ALLO FR	パスワード:	•••••
CURERUNO	<sub>nで</sub> メールサーバ <sup>*</sup> mail001.halse.com *	"への接続を確認中
•	(キャンセル)	<b>反る</b> 続ける

5. 「パスワードを暗号化してサーバに送信できませんでした」と表示されますが、 [続ける]をクリックします。

	ようこそ Mail へ
COMERCI	バスワードを暗号化してサーバに送信できませんでした。     パスワードを暗号化しなくても続けられますが、パスワードをた     欣とらす可能性があります。代わりに、アカウントを手動で設     定することができます。     パスワードを暗号化せずに続けますか?     チャンセル 焼ける     パスワード: ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(?)	(キャンセル) 戻る 続ける

# 3. メール設定 (3)設定方法



6. [送信用メールサーバ]に、別紙記載の送信サーバー名を半角英数で入力します。 7. 「メールサーバ"\*\*\*"への接続を確認中…」と表示されるので、 (例)mail001.halsc.com

#### [口認証を使用]にチェックをいれます。

ユーザ名とパスワードが自動入力されるので、[続ける]をクリックします。

	ようこそ Mail へ
	送信用メールサーバ
	説明:
55	送信用メールサーバ: mail001.halsc.com
2	✓ このサーバのみを使用
3	☑ 認証を使用
20	ユーザ名: ABC@halsc.com
1/20/	パスワード:
11 6	The second and the second s
11 16 1	
(URED)	19 Chasses
C.K.	No.
2	(キャンセル)

15秒ほど待ちます。

	送信用メールサーバ	
	説明:	(オプション)
5 - 1	送信用メールサーバ:	mail001.halsc.com
5 5		✓ このサーバのみを使用
3 1	☑ 認証を使用	
ZO FR	ユーザ名:	ABC@halsc.com
(3)	パスワード:	
600	メールサーバ"mail001.halsc.	<sub>com</sub> "への接続を確認中
160	11	
(UREDINA)	S/fraan	
CRUMS		

8. [ロアカウントをオンラインにする]にチェックが入っている事を確認し、 「作成]をクリックして、作業を完了します。





